MRB操作マニュアル

WireGuard設定

目次

1. クライアントインストール
2. WireGuard設定（Windows）
3. WireGuard設定（macOS）
4. WireGuard設定（iOS）
5. WireGuard設定（Android）
6. WireGuard設定削除手順

Copyright 2025 Technol INC. All Rights Reserved.

I. クライアントインストール

WireGuardクライアントのインストールの手順について説明します

① ブラウザで「https://www.wireguard.com/install/」にアクセスします

② 端末に対応するリンクをクリックします
Windowsの場合、インストーラがダウンロードされますので、インストーラを実行しインストールを完了します
macOS, iOS, Androidは各ストアに移動するので、アプリのインストールをします



Copyright 2025 Technol INC. All Rights Reserved.

2.WireGuard設定（Windows）

Windows端末でのWireGuard設定手順について説明します

① WireGuardクライアントを起動します



② 下部の「トンネルの追加」の「▼」をクリックし、「空のトンネルを追加」をクリックします



Copyright 2025 Technol INC. All Rights Reserved.

③　以下の画面が表示されたら、ブラウザを立ち上げMRBの
クラウド管理画面にログインします
※公開鍵は⑥作業で利用します



④　クラウド管理画面にログイン後、右上の「設定」をクリック
し、左の「リモートアクセス」をクリックします



Copyright 2025 Technol INC. All Rights Reserved.

⑤　「追加」をクリックします



⑥　「クライアント公開鍵」の入力、「アドレスTYPE」と「有効」の選択をし、「追加」をクリックします

※「クライアント公開鍵」は③のWireGuard編集画面の「公開鍵」に記載されています

※「アドレスType」はローカルのネットワークと競合しない方を選択してください

Type-0：172.20.0.0/16

Type-1：192.168.0.0/16



Copyright 2025 Technol INC. All Rights Reserved.

⑦　「追加」をクリックします



⑧　「RAS設定」をクリックし、そのままWireGuardクライアントの編集画面に戻ります

※MRBで表示されている情報は次項のWireGuard設定で使用します



Copyright 2025 Technol INC. All Rights Reserved.

⑨　以下の画像を参考に設定を入力し、「保存」をクリックします
「名前」の欄は任意のもので構いません



Copyright 2025 Technol INC. All Rights Reserved.

⑩　「有効化」をクリックし、サーバとの通信ができていれば設定完了です





Copyright 2025 Technol INC. All Rights Reserved.

3.WireGuard設定（macOS）

macOS端末でのWireGuard設定手順について説明します

① WireGuardクライアントを起動します

② 下部の「v」をクリックし、「設定が空のトンネルを追加」をクリックします



Copyright 2025 Technol INC. All Rights Reserved.

③　以下の画面が表示されたら、ブラウザを立ち上げMRBの
クラウド管理画面にログインします
※公開鍵は⑥作業で利用します

④　クラウド管理画面にログイン後、右上の「設定」をクリック
し、左の「リモートアクセス」をクリックします



Copyright 2025 Technol INC. All Rights Reserved.

⑤　「追加」をクリックします



⑥　「クライアント公開鍵」の入力、「アドレスTYPE」と「有効」の選択をし、「追加」をクリックします

※「クライアント公開鍵」は③のWireGuard編集画面の「公開鍵」に記載されています

※「アドレスType」はローカルのネットワークと競合しない方を選択してください

Type-0：172.20.0.0/16

Type-1：192.168.0.0/16



Copyright 2025 Technol INC. All Rights Reserved.

⑦　「追加」をクリックします



⑧　「RAS設定」をクリックし、そのままWireGuardクライアントの編集画面に戻ります

※MRBで表示されている情報は次項のWireGuard設定で使用します



Copyright 2025 Technol INC. All Rights Reserved.

⑨　以下の画像を参考に設定を入力し、「保存」をクリックします
「名前」の欄は任意のもので構いません



Copyright 2025 Technol INC. All Rights Reserved.

⑩　「有効化」をクリックし、サーバとの通信ができていれば設定完了です





Copyright 2025 Technol INC. All Rights Reserved.

4.WireGuard設定（iOS）

iOS端末でのWireGuard設定手順について説明します

① WireGuardクライアントを起動し、「トンネルの追加」または右上部の「＋」をタップします



② 下部の「空の状態から作成」をタップします



Copyright 2025 Technol INC. All Rights Reserved.

③　「キーペアの生成」をタップして秘密鍵と公開鍵を生成し、ブラウザを立ち上げMRBのクラウド管理画面にログインします
※公開鍵は⑥作業で利用します
「名前」の欄は任意のもので構いません

④　クラウド管理画面にログイン後、右上の「設定」をクリックし、左の「リモートアクセス」をクリックします



Copyright 2025 Technol INC. All Rights Reserved.

⑤　「追加」をクリックします



⑥　「クライアント公開鍵」の入力、「アドレスTYPE」と「有効」の選択をし、「追加」をクリックします

※「クライアント公開鍵」は③のWireGuard編集画面の「公開鍵」に記載されています

※「アドレスType」はローカルのネットワークと競合しない方を選択してください

Type-0：172.20.0.0/16

Type-1：192.168.0.0/16



Copyright 2025 Technol INC. All Rights Reserved.

⑦　「追加」をクリックします



⑧　「RAS設定」をクリックし、そのままWireGuardクライアントの編集画面に戻ります

※MRBで表示されている情報は次項のWireGuard設定で使用します



Copyright 2025 Technol INC. All Rights Reserved.

⑨　以下の画像を参考に設定を入力し、「ピアを追加」をタップします





Copyright 2025 Technol INC. All Rights Reserved.

⑩　以下の画像を参考に設定を入力し、「保存」をタップします





Copyright 2025 Technol INC. All Rights Reserved.

⑪　トグルスイッチをオンにし、作成したVPN名をタップします



⑫　サーバーとの通信ができていれば設定完了です



Copyright 2025 Technol INC. All Rights Reserved.

5.WireGuard設定（Android）

Android端末でのWireGuard設定手順について説明します

① WireGuardクライアントを起動し、右下の「＋」をタップします

② 下部の「空の状態から作成」をタップします

Copyright 2025 Technol INC. All Rights Reserved.

③　「秘密鍵」の右側のボタンをタップして秘密鍵と公開鍵を生成し、ブラウザを立ち上げMRBのクラウド管理画面にログインします

※公開鍵は⑥作業で利用します

④　クラウド管理画面にログイン後、右上の「設定」をクリックし、左の「リモートアクセス」をクリックします



Copyright 2025 Technol INC. All Rights Reserved.

⑤　「追加」をクリックします



⑥　「クライアント公開鍵」の入力、「アドレスTYPE」と「有効」の選択をし、「追加」をクリックします

※「クライアント公開鍵」は③のWireGuard編集画面の「公開鍵」に記載されています

※「アドレスType」はローカルのネットワークと競合しない方を選択してください

Type-0：172.20.0.0/16

Type-1：192.168.0.0/16



Copyright 2025 Technol INC. All Rights Reserved.

⑦　「追加」をクリックします



⑧　「RAS設定」をクリックし、そのままWireGuardクライアントの編集画面に戻ります

※MRBで表示されている情報は次項のWireGuard設定で使用します



Copyright 2025 Technol INC. All Rights Reserved.

⑨　以下の画像を参考に設定を入力し、「ピアを追加」をタップします
「名前」の欄は任意のもので構いません

Copyright 2025 Technol INC. All Rights Reserved.

⑩　以下の画像を参考に設定を入力し、右上の保存ボタンをタップします





Copyright 2025 Technol INC. All Rights Reserved.

⑪　トグルスイッチをオンにし、サーバーとの通信ができていれば設定完了です



Copyright 2025 Technol INC. All Rights Reserved.

6.WireGuard設定削除手順

MRBの管理画面よりWireGuard設定を削除する手順について説明します

① クラウド管理画面にログイン後、右上の「設定」をクリックし、左の「リモートアクセス」をクリックします



② 削除したいクライアントの「削」のチェックボックスをクリックし、「削除」ボタンをクリックします



Copyright 2025 Technol INC. All Rights Reserved.

③　「削除」をクリックします



④　「RAS設定」をクリックし、削除は完了です



Copyright 2025 Technol INC. All Rights Reserved.